



Manual de uso

TecnoClub Scan

Tu celular convertido en
escáner de documentos.

Escanea una hoja, arma el documento
y envíalo por WhatsApp en un toque.
Sin conexión, y sin que nada salga
de tu teléfono.





Todo lo que hace

TecnoClub Scan convierte la cámara de tu teléfono en un escáner de verdad: endereza la hoja, limpia el fondo y arma documentos de varias páginas que puedes enviar por WhatsApp o correo en un toque.

Endereza la hoja sola

Detecta los bordes del papel y corrige la perspectiva, aunque hayas tomado la foto de lado. Puedes ajustar las esquinas a mano, con lupa.

Cinco tratamientos

Color original, Color nítido, Grises, Texto B/N y Ahorro de tinta. Más barras de brillo y contraste por página.

Documentos de varias páginas

Agrega hojas al mismo documento, reordénalas arrastrando y gíralas si quedaron al revés.

PDF y JPG

PDF en tamaño Carta, A4 o ajustado a la imagen. JPG por página o todo en una sola tira vertical.

Envío en un toque

Abre el menú del teléfono con el PDF ya adjunto: WhatsApp, correo, Drive o guardar en Archivos.

Archivero en el teléfono

Tus documentos quedan guardados con nombre y etiqueta. Búscalos, duplícalos o respáldalos en un archivo.

Funciona sin internet

Una vez instalada, escanea y genera archivos aunque estés sin señal. No necesita cuenta ni registro.

Nada sale de tu teléfono

Las fotos y los PDF se procesan en el propio dispositivo. TecnoClub no los recibe ni puede verlos.

Lo que vas a encontrar en este manual

Instalar la app · activar tu licencia · escanear tu primera hoja · ajustar el recorte y el color · armar documentos de varias páginas · exportar y enviar · el archivero y los respaldos · qué hacer si algo no sale como esperabas.

1 Instálala en tu teléfono


Instalar no es opcional: es lo que hace que la app tenga su propio icono, abra **sin conexión** y conserve tus documentos. La primera pantalla te guía según tu teléfono.

En Android, con Chrome

- 1 Abre la dirección que te dio TecnoClub en **Chrome**.
- 2 Toca **Instalar la app** en el recuadro amarillo.
- 3 Acepta el aviso del sistema. Aparece el icono en tu pantalla de inicio.

En iPhone, con Safari

- 1 Toca el botón **Compartir** de Safari — el cuadrado con la flecha.
- 2 Baja y elige «**Agregar a inicio**».
- 3 Confirma. Abre la app **desde el icono nuevo**.



La app te dice qué hacer según tu navegador

Importante: instala antes de activar tu licencia

En iPhone, Safari y la app instalada guardan los datos por separado. Si activas la licencia en Safari y después instalas, la app instalada se presenta como **otro dispositivo** y tu licencia aparecerá como usada. Instala primero y activa dentro de la app. Si ya te pasó, pídenos que liberemos tu equipo.

Si usas el navegador de Samsung

Samsung Internet no puede adjuntar archivos a WhatsApp — comparte texto, pero no el PDF. La app te ofrecerá **abrir en Chrome**; hazlo antes de instalar, porque el icono conserva para siempre el navegador desde el que se creó.



2 Activa tu licencia

Tu licencia es una clave con el formato **TCS-XXXX-XXXX-XXXX**. Se escribe una sola vez: queda ligada a ese teléfono y, a partir de ahí, la app abre sola aunque no tengas señal.

- 1 Abre la app desde su icono.
- 2 Escribe tu clave. Da igual si la escribes con mayúsculas o minúsculas.
- 3 Toca **Activar**. Listo — no vuelve a pedírtela.

Demo · 30 días

Para probar la app completa, sin límite de funciones. Los 30 días cuentan desde que la activas.

Anual

Un año de uso desde el día de la activación.

Vitalicia

Sin vencimiento.

Un equipo por licencia

Si cambias de teléfono, escríbenos y liberamos tu clave para que la actives en el nuevo.

Cada 30 días la app comprueba tu licencia si hay internet. Si estás sin señal sigue funcionando con una semana de margen, así que no te va a dejar a medias en el trabajo.

3 Escanea tu primera hoja

- 1 Ve a la pestaña **Escanear**.
- 2 Elige arriba en qué documento quieres guardar la hoja, o crea uno nuevo.
- 3 Toca el **botón naranja**. Se abre la cámara de tu teléfono.
- 4 Toma la foto y acepta. La app te lleva sola a la revisión.

Para que salga como escáner

- Pon la hoja sobre una superficie de **color contrastante**: una mesa oscura o una carpeta. Así los bordes se detectan solos.
- Luz pareja y de lado. La sombra de tu propia mano es el enemigo número uno.
- Encuadra la hoja completa con un poco de margen; el recorte se afina después.



Pestaña Escanear

Vista en vivo. El botón de la derecha enciende la cámara dentro de la app, útil para encuadrar con calma. Es opcional: el botón naranja siempre funciona y captura a máxima resolución, aunque la vista en vivo esté apagada.

Desde la galería. El botón de la izquierda toma fotos que ya tenías en el teléfono y las convierte en páginas, con el mismo recorte y los mismos filtros.

4 Ajusta el recorte y el color

Después de cada foto se abre la revisión. Aquí decides cómo va a quedar la página antes de guardarla.

Recorte

- **Documento** recorta a los bordes que la app detectó y endereza la perspectiva.
- **Completa** usa la foto entera, sin recortar.
- Arrastra las **cuatro esquinas naranjas** para ajustar a mano; aparece una lupa para afinar.
- **Girar** rota la página en pasos de 90°.

Color

- **Color original** — la foto tal cual.
- **Color nítido** — realza el contraste. Buena opción por defecto.
- **Grises** — blanco y negro suave.
- **Texto B/N** — papel blanco puro y letra negra. Pesa mucho menos y se lee mejor.
- **Ahorro de tinta** — aclara los fondos para imprimir.

Las barras de **brillo** y **contraste** rescatan hojas demasiado oscuras o desvaídas. En Texto B/N, el brillo regula cuánta tinta deja el umbral: súbelo si la letra sale cortada, bájalo si el papel sale sucio. **Ver** muestra el resultado final antes de guardar, y **restablecer** deja las barras en cero.



Revisión, con las esquinas ajustables

5 Arma el documento

La pestaña **Páginas** muestra las hojas del documento abierto. Desde aquí se ordenan, se giran y se comparten.

Reordenar

- Arrastra el **asa de puntos** de una página sobre otra para intercambiarlas.
- Toca el **número** de una página y escribe la posición exacta. Práctico en documentos largos.
- Las **flechas** de cada tarjeta la mueven de una en una.

Cambios en bloque

- **Girar todas 90°**, si escaneaste el fajo entero al revés.
- Aplicar un **filtro a todas** las páginas de una vez. El recorte de cada una no se toca.



Pestaña Páginas

Compartir PDF, el botón grande de arriba, es el camino corto: la app prepara el PDF en segundo plano mientras revisas, así que al tocarlo el menú del teléfono abre casi al instante con el archivo ya adjunto. Si necesitas JPG, otro tamaño de papel o numeración, usa **JPG, calidad y más** para pasar a Exportar.


No hay un límite fijo de páginas por documento: el tope lo pone el espacio libre de tu teléfono. La app procesa y libera hoja por hoja, así que un documento de cuarenta páginas se exporta igual de bien que uno de dos.

6 Exporta y envía

- 1 Ponle nombre al archivo.
- 2 Elige **PDF** o **JPG**.
- 3 Ajusta tamaño de página y calidad.
- 4 Toca **Generar archivo**.
- 5 **Compartir** abre el menú del teléfono; **Descargar** lo guarda en tu carpeta de descargas.

Calidad

- **Alta** — para imprimir o archivar.
- **Media** — recomendada para casi todo.
- **Ligera** — para mandar por WhatsApp con poca señal.



Pestaña Exportar

A dónde llega con Compartir

WhatsApp lo manda **como documento**, sin perder calidad. En el correo queda adjunto. También aparecen Drive, iCloud, Dropbox y «Guardar en Archivos». Es el mismo menú que usas para compartir una foto, sólo que con tu PDF.

Pie de página opcional. Puedes numerar las hojas («Página 2 de 5») y agregar un sello de texto abajo a la izquierda — el nombre de tu negocio y tu teléfono, por ejemplo. Queda impreso en el PDF.

7 Tu archivero

Archivo es la pantalla de inicio: todo lo que has escaneado, guardado en tu teléfono. Toca cualquier parte de una tarjeta para abrir ese documento.

Los cuatro iconos de cada tarjeta

- **Abrir** — va a sus páginas.
- **Renombrar** — cambia el nombre y la etiqueta.
- **Duplicar** — una copia completa, para editar sin perder el original.
- **Eliminar** — borra el documento y sus páginas.

Encontrar

- Busca por nombre o etiqueta.
- Ordena por recientes, nombre o número de páginas.
- Las **etiquetas** —Clientes, Facturas, lo que tú decidas— filtran con un toque.



Pantalla de inicio

Respalda de vez en cuando

Tus documentos viven en este teléfono y no se sincronizan solos. En Archivo → Almacenamiento, **Descargar respaldo** genera un archivo .json con todo lo escaneado: guárdalo en Drive o pásalo a otro teléfono con **Restaurar respaldo**. Si liberas espacio en el teléfono o borras los datos del navegador, ese respaldo es lo único que te devuelve el archivero.



8 Si algo no sale como esperabas

Compartir no abre el menú

Casi siempre es el navegador de Samsung, que no adjunta archivos. Abre la app en Chrome y vuelve a instalarla desde ahí. La app te lo avisa cuando detecta ese caso.

Dice que la licencia ya está en uso

Esa clave ya se activó en otro equipo — o en el mismo teléfono antes de instalar la app. Escribenos y liberamos el equipo en un minuto.

La cámara no enciende

El botón naranja no depende de la vista en vivo: usa la cámara del teléfono y siempre funciona. Si quieres la vista en vivo, dale permiso de cámara al navegador.

Los bordes no se detectan

Pasa cuando la hoja blanca está sobre una mesa clara. Cambia el fondo por algo oscuro, o ajusta las cuatro esquinas a mano.

El PDF pesa demasiado

Usa el filtro **Texto B/N** para documentos escritos y baja la calidad a Media o Ligera al exportar. La diferencia es enorme.

Desapareció el icono

Algunos antivirus y limpiadores borran los accesos directos. Vuelve a instalarla desde Chrome; tus documentos siguen ahí.

Hay una versión nueva

Aparece una franja amarilla arriba con el botón **Actualizar**. También puedes buscarla a mano en Archivo → Acerca de. Nunca se actualiza a media captura.

Quedan pocas fotos guardadas

En Archivo → Almacenamiento ves cuánto espacio usas. Cambia la calidad de las fotos guardadas a **Optimizada** y borra lo que ya enviaste.

9 Tus documentos son tuyos

Todo el escaneo, el recorte, los filtros y la generación de los PDF ocurre **dentro de tu teléfono**. Las fotos no se suben a ningún servidor: TecnoClub no las recibe, no las almacena y no puede verlas. Por eso la app funciona sin internet.

Lo único que viaja por la red son los datos mínimos para administrar tu licencia: tu nombre, un código aleatorio que identifica al dispositivo y las fechas de vigencia. Nada de eso permite saber qué escaneaste.

Aviso de privacidad

Redactado conforme a la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares. Está enlazado desde la pantalla de activación y desde Archivo → Acerca de.

Tus derechos ARCO

Puedes acceder, rectificar, cancelar u oponerte al tratamiento de tus datos escribiendo a director@tecnoclub.mx.

Una responsabilidad que sí es tuya

Como los documentos viven sólo en tu teléfono, nadie puede recuperarlos por ti. Si el aparato se pierde, se formatea o el navegador borra sus datos, se van con él. Descarga un respaldo cada cierto tiempo y guárdalo donde tú decidas.

Dónde ver la versión que tienes

En **Archivo** → **Acerca de** aparecen el número de versión, la fecha de publicación y el código de este dispositivo — el mismo que nos pides cuando necesitas soporte. Desde ahí también se descarga este manual y se abre el aviso de privacidad.



¿Dudas con tu licencia?

Escríbenos y te ayudamos.

WhatsApp 228 688 6256

director@tecnoclub.mx

Juárez 13B, Col. Centro, Xalapa, Veracruz